Инструкция по настройке ViPNet Client

Шаг 1. Для работы Вам необходимо установить корректно Дату, Время, Год и Часовой пояс.

Часовой пояс	
(UTC+09:00) Чита	\sim

Шаг 2. Необходимо отключить брандмауэр Windows

ALC: NOTICE AND	and the second second	the data and the second s	
Файл Правек	Тид Серви	z Cnpiera	
	Hac	ройка параметров для каждого типа сети	
	Mexer	ко изменеть переметры брандмаузра для каждого использ	увмого типа селевого размещения.
	diana.	лительные свідение о сетевых развещеннях	
	Пера	метры размещения в домошней или рабочей (частной) сет	111
	3	Bonovenes Spangesyspa Windows	
		Блокорование всях водящих годусточний, всях разрешенных программи	счая подслечения, указанные в списки
	-	III Yangunata, azria fizasatun-zo Witchwo fermata	ат новую программу
	10	Onceonaria Gaangalayap Windows (ne perconengyero)	
	Tups	Constructions for the second sec	
	9	Блоорование эсся водящих годолочений, вклю разрешенных программи	очая подключения, укванные в списое
	.÷:	I Yangowisth, sorga fipangwayop Windows Groupy	ет новую просрамму
	Q	@ Опслючить брандзаузр Windows (на раконандуатса))
			or Commun

Шаг 3. Проверить настройки приложения ViPNet Client. «Сервис», «Настройки приложения», «Защищенная сеть», «Показать дополнительные настройки». Убрать галочку «Весь трафик направлять через сервер соединений».

стройка				
 Эбщие Защищенная сеть Управление трафиком Прикладные протоколы Журнал IP-пакетов Обмен сообщениями Файловый обмен 	Защищенная сеть Сервер соединений: SM_Центральный координатор 💌			
	Скрыть дополнительные настройки <<)			
	Весь трафик направлять через сервер соединений			
	Зафиксировать порт UDP Порт инкапсуляции в UDP-пакеты: 55777 Тайм-аут поддержки соединений через устройства с динамическим NAT: 25			
	Сервер IP-адресов:			
	SM_Центральный координатор 🗾			
	Работать только через ТСР-туннель			

Шаг 4. Откройте VipNet Client. Два раза нажмите на SM_Центральный координатор \ SM_Координатор СМЭВ



Во вкладке ір адреса и межсетевой экран доступа должны присутствовать следующие адреса строго в таком порядке:

SM_Центральный кординатор

- 85.175.92.253
- 83.234.179.157
- 10.0.1.5

SM_CMЭB

- 85.175.92.254
- 83.234.179.158
- 10.0.1.101

Нажмите «OK». По необходимости перезапустите ПО VipNet Client. Шаг 5. Проверить работоспособность ViPNet Client. Во вкладке «Защищенная сеть», выбрать «Центральный коодинатор» и нажать кнопку «Проверить».



